Manual APP Fernando K






Por Fernando Koyanagi

Tela Inicial

- Action Bar:
 - o Botão Menu
 - o Fernando K Tecnologia
- Tela de entrada e saída:
 - O Tela Informando as entradas e saídas de dados.
- Command:
 - o Campo de texto do comando
 - o Botão OK
- Área dos componentes
- Conexão Atual
- Paginação




Botão Menu Options

- Connection
- Add Components
- Screen Components Lenght
- Enable/Disable DragButton
- Save
- About
- Getting Buttons
- Create Buttons
- Save Buttons



Connection


- Fechar tela conexões
- Lista de conexões-
- Adicionar conexão



Adicionar Conexão

Passos para criar uma nova conexão:

- 1. Clique no botão menu no canto superior esquerdo.
- 2. Clique em Connection.
- 3. Clique no botão "+" localizado no canto inferior direito.



Adicionar Conexão

Possível adicionar dois tipos de conexão

- 1. Conexão por Socket.
- 2. Conexão via Firebase.



Adicionar Conexão por Socket

Name: Informe o nome para identificar sua conexão

Host: Informar o Host da conexão

Port: Informar a Porta da conexão

Add: Adiciona uma nova conexão



Exemplo de conexão por Socket preenchida

Name: Informe o nome para identificar sua conexão

Host: Informar o Host da conexão

Port: Informar a Porta da conexão

Add: Adiciona uma nova conexão




Adicionar Conexão via Firebase


Para ter uma conexão com o Firebase, primeiramente é necessário criar uma conta e criar um banco de dados dentro do Firebase. Esses passos serão mostrados nos slides posteriores.




Primeiro acesse o site do Firebase. Clique aqui para acessá-lo.




Clique no botão escrito "Primeiros Passos".




Para criar um banco de dados no Firebase é necessário ter uma conta do Google.




Faça o Login na sua conta e clique no botão "Seguinte".




Clique em "Adicionar Projeto".




Insira um nome para seu projeto. Aceite os termos e clique em "Criar projeto".




Após criar, clique em "</>" ao lado dos ícones do iOS e do Android.




Copie e salve o conteúdo do "databaseURL" que será utilizado para fazer a conexão entre o aplicativo e o banco.




Clique em "Database" no lado esquerdo da tela.




Clique em "Criar banco de dados".




Clique em "Criar banco de dados" na seção Realtime Database.



Selecione a opção "Iniciar no modo de teste" e depois clique em



Pronto! O banco de dados está criado e em funcionamento.



Exemplo de conexão via Firebase preenchida

Nome: Informe o nome para identificar sua conexão.

databaseURL: Informe a databaseURL informada pelo Firebase.

```
<script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/5.8.0/firebase.js"></script>

<script>
    // Initialize Firebase
    var config = {
        apiKey: "AIzaSyBzuVy-zxN-kegjM0q2crl_rX0NHYBuF7U",
        authDomain. "meuprojeto-f5e03.firebaseapp.com",
        databaseURL: "https://meuprojeto-f5e03.firebaseio.com",
        projectId. "meuprojeto-f5e03",
        storageBucket: "meuprojeto-f5e03.appspot.com",
        messagingSenderId: "1044566665720"
    };
    firebase.initializeApp(config);
    </script>

Comparison

Compariso
```


Add: Adiciona uma nova conexão.




Conectar

Clique na conexão para conectar.

Antes




Depois



Conectar

É possível também se conectar/desconectar da conexão arrastando-a da direita para a esquerda e clicando em Enable/Disable



Conectar

Após a conexão ser realizada com sucesso é exibida uma mensagem na tela e também a conexão atual no canto inferior esquerdo.

Ex: Se a conexão se chamar "Local" a mensagem exibida será: "Connected Local"




Deletar conexão

1. Clique e arraste a conexão da direita para a esquerda.

2. Clique em Delete.

3. Clique em Yes.



Adicionar Botão


Title - Informe o texto que deseja que o botão contenha.

Code - Informe o código que será enviado com o clique do botão. O código pode conter uma ou várias linhas (Script).

Button Color: Cor do botão.

Text Color: Cor do title do botão.


Add: Adiciona um novo botão



Adicionar Botão

Observação:

Após selecionar a cor desejada clique na cor exibida no centro para salvar.



Adicionar Slider

Title - Informe o nome do slider. Observação: O nome do slider será enviado junto com o valor, por exemplo: "Servo 180".

Min Value: Valor Mínimo.

Max Value: Valor Máximo.

Slider Color: Cor da linha.

Marker Slider Color: Cor do marcador.


Add: Adiciona um novo slider.



Adicionar Slider

Observação:

Após selecionar a cor desejada clique na cor exibida no centro para salvar.




Screen Components Length (Paginação)

Quantidade de telas para posicionar componentes (botões e sliders).

" - ": Remove a ultima tela. Se a última tela conter algum componente a remoção não poderá ser feita.

" + ": Adiciona uma nova tela.




Screen Components Length (Paginação)

Os componentes serão criados na página atual.

A tela atual é indicada pela bola preenchida na parte inferior do app.

Para mudar de tela, basta arrastar a tela atual para o lado.

Para mudar um componente de tela, basta habilitar o DragButtons (próximo slide) e arrastar o componente até a lateral que deseja.



Enable/Disable Button

Enable Button - Habilita os botões a serem arrastados e editados na tela inicial.

Disable Button - Desabilita a função de arrastar e editar os botões.



Editar Componentes

Para editar um botão ou slider, primeiro é necessário habilitar os botões para serem arrastados (enable dragbuttons), depois, basta clicar e arrastá-lo para a engrenagem no canto superior direito da tela inicial.

Altere os campos que deseja. Clique em "Alter" para confirmar a alteração.




Deletar Componente

Para deletar um botão ou slider, primeiro é necessário habilitar os botões para serem arrastados, depois, basta arrastá-lo para a engrenagem no canto superior direito da tela inicial. Clique em "Delete" e depois confirme para deletar o botão.



Salvar

Clique em "Save" para salvar todas as conexões, telas e componentes criados.



About

Clique em "About" para saber mais sobre tecnologia e me acompanhar nas redes sociais.



Create Buttons

Cria uma URL com o JSON dos botões.

URL: Informe a URL.

Create: Salva o JSON dos botões e exibe a URL que foi salva.



Getting Buttons

Busca os botões por JSON de uma URL.

Se a URL for válida, é possível adicionar os botões da URL aos botões existentes, ou substituí-los.



Getting Buttons

URL: Informe a URL que contenha um JSON válido dos botões.

Clique em "Take" para buscar o JSON dos botões da URL informada para a tela inicial.



Save Buttons

Salva os botões na URL informada.

URL: Informe a URL que deseja salvar o JSON dos botões.

Update: Salva o JSON dos botões na URL.




Comandos

É necessário estar conectado para enviar comandos.

É possível enviar comandos de três formas:

- 1. Command
- 2. Slider
- 3. Botão



Comandos - command

Digite o comando que deseja enviar.

Clique em no botão OK.

O comando será enviado.




Comandos - Slider

O valor alterado será o mesmo do nome do componente.

Clique e arraste até o valor desejado.

O comando será enviado.



Comandos - Clique Botão

Crie o botão com o(s) comando(s) desejado(s).

Clique no botão.

O comando será enviado.




Comandos reservados

cls - Limpa a tela.

wait [tempo em milissegundos] - Aguarda o tempo.

save - Salva botões e conexões.


del btn – Deleta todos os componentes.



Seu e-mail



forum.fernandok.com





Instagram

fernandok_oficial



Telegram

fernandok_oficial





Em www.fernandok.com

Download arquivos PDF e INO do código fonte

